



# 『Outlook 2007』 の場合

- ① 「ツール」 → 「アカウント設定」 を選択します。



- ② 該当のアカウントを選択し、「変更(A)...」をクリックします。



(次ページへ続く)

③下記項目を確認します。

電子メール アカウントの変更

インターネット電子メール設定  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

**ユーザー情報**

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

**サーバー情報**

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

**メール サーバーへのログオン情報**

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)


**アカウント設定のテスト**

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

< 戻る(B) 


名前	お客様の任意の名前を入力します。
電子メール アドレス	「メールアドレス登録完了のお知らせ」をご覧ください。
受信メール サーバー	<b>ma.ctl.ne.jp</b>
送信メール サーバー	<b>ma.ctl.ne.jp</b>
アカウント名	メールアドレスの@より左側の部分。 例) メールアドレスが kani-tarou@ma.ctl.ne.jp の場合、 <b>kani-tarou</b>
パスワード	「メールアドレス登録完了のお知らせ」をご覧ください。 (8文字/英数字混在/大小文字区別あり)
パスワードを保存する(W)	チェックします。

③ 前項の「詳細」→「送信サーバー」をクリックし、下記項目を確認します。



送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックします。
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択します。

④ 「詳細設定」を選択し、下記項目を確認します。



受信サーバー(POP3)	995
このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要	チェックします。
送信サーバー(SMTP)	465
使用する暗号化接続の種類	SSL

以上で設定の確認は終了です。