


5.1.Windows 10 用『標準のメールソフト』の設定

メールの設定


1. 「メールアドレス登録完了のお知らせ」(メールアドレス・パスワード等が記載)をお手元にご用意ください。
 2. タスクバー①→アプリ②「メール」をクリックし、以下の画面を表示します。
- ※メールアプリアイコンの場所は、お使いの環境で異なりますのでご注意ください。

『Windows 10 標準メール』の設定



① タスクバー左下の①をクリックします。


② 「メール」②をクリックします。




③ 「使ってみる」③をクリックします。

この画面が出ない場合(メール画面)は、下記のAをクリックしますと設定画面が右側に表示されますので、「アカウントの管理」をクリックしてください。

→B の設定画面「アカウントの追加」をクリックし、手順⑤番に進んでください。




④ 「アカウントの追加」④をクリックします。




(次頁へ続きます)

(前頁からの続き)



⑤ 「詳細セットアップ」をクリックします。



⑥ 「インターネット メール」をクリックします

(次頁へ続きます)

(前頁からの続き)

インターネット メール アカウント

アカウント名 **⑦ 入力**
○○○○○

表示名 **⑧ 入力**
任意の名前
この名前がメッセージの送信者として使われます。

受信メール サーバー **⑨ 入力**
ma.ctk.ne.jp **⑩ クリック**

アカウントの種類 **⑪ 選択**
POP3 **V**

メールアドレス **⑫ 入力**
○○○○○@ma.ctk.ne.jp

ユーザー名 **⑬ 入力**
○○○○○
例: kevin.c, kevin.c@contoso.com, domain\kevin.c

パスワード **⑭ 入力**

送信 (SMTP) メール サーバー **⑮ 入力**
ma.ctk.ne.jp

送信サーバーは既定のままにする **⑯ すべてチェックを入れます**

メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う **⑰ クリック**

キャンセル サインイン

⑦ アカウント名

メールアドレスの@の前の部分を入力します。

電子メールアドレス: ○○○○○@ma.ctk.ne.jp^{※1}

※1 『メールアドレス登録完了のお知らせ』をご覧ください。『半角/英数/小文字』で入力。

⑧ 表示名

入力します。(任意)

※この名前がメッセージの送信者として使われます。

⑨ 受信メール サーバー名

ma.ctk.ne.jp と入力します。

⑩ アカウント種類

V をクリックして

⑪ POP3 を選択します。

⑫ メールアドレス を入力します。

電子メールアドレス: ○○○○○@ma.ctk.ne.jp^{※1}

※1 『メールアドレス登録完了のお知らせ』をご覧ください。『半角/英数/小文字』で入力。

⑬ ユーザー名 を入力します。
メールアドレスの@の前の部分を入力します。

⑭ パスワード を入力します。

『メールアドレス登録完了のお知らせ』をご覧ください。『半角/英数/大小(区別)文字』で入力。

⑮ 送信(SMTP)メールサーバー
ma.ctk.ne.jp と入力します。

⑯ すべてチェックします。

⑰ サインイン をクリックします。

⑱ 完了 をクリックします。

メール設定はこれで終了です。

メール

完了
アカウントが正しくセットアップされました **⑱ クリック**

○○○○○@mx4.fctv.ne.jp

完了